


参考資料：ソフトウェアライセンスのアップグレード手順

概要

Automation license manager (ALM)を使用し、ライセンスをアップグレードします。事前にアップグレードしたいライセンスの入っている PC とアップグレードライセンスを準備する必要があります。


以下、手順を説明する。

- ① アップグレードしたいライセンスと対象となるアップグレードライセンスが入った USB メモリを PC に接続し、Automaton licensee manager を立ち上げる。




SIEMENS

- ② アップグレードしたいライセンスをクリックし、“License Key” >”Upgrade...”をクリックする。PC 内の対象となるアップグレードライセンスを探します。




- ③ アップグレードライセンスを選択し、“Upgrade”をクリックする。
ここでは E ドライブに格納しているアップグレードライセンスを使用して WinCC Advanced V13 へアップグレードします。

注意) 一度アップグレードしたライセンスは元に戻せません。




SIEMENS

アップグレード中の表示



④ ライセンスがアップグレードされました。



以上